

Modulområde	Modul	Skriverettigheder	Læserettigheder
Alle	GeoEnviron Kalender	-	READUSER
Alle	Lokalitetsoversigt	-	READUSER
Alle	Map *	Alle (undtagen READUSER)	READUSER
Alle	Matrikelregister	Alle (undtagen READUSER)	READUSER
Alle	Stamdata (kodelister)	SYSMGR	READUSER
Affald *	Affald (i Virksomhed og Landbrug)	WST_USER	READUSER
Affald *	Modtageanlæg	WST_USER	READUSER
Affald *	Transportør	WST_USER	READUSER
Byggesag	Byggesag *	BLD_USER	READUSER
Byggesag	Sag og dokument - i Byggesag	CSM_USER	READUSER
Etablissement	Etablissement	ETAB_USER	READUSER
Feltundersøgelse	Boring	SURV_USER	READUSER
Feltundersøgelse	Feltundersøgelse *	SURV_USER	READUSER
Feltundersøgelse	Monitering *	SURV_USER	READUSER
Feltundersøgelse	Prøve/Analyse	SURV_USER	READUSER
Jordflytning	Boring	REM_USER	READUSER
Jordflytning	Jordflytning *	REM_USER	READUSER
Jordflytning	Prøve/Analyse	REM_USER	READUSER
Jordforurening DKJord	Aktivitetsrisiko	SITE_USER	READUSER
Jordforurening DKJord	Jordforurening DKJord *	SITE_USER	READUSER
Jordforurening DKJord	Tankanlæg *	SITE_USER	READUSER
Journal	Journal *	CSM_USER	READUSER
Kvalitetsstyring	Afviselser	QUAL_USER	READUSER
Kvalitetsstyring	Kvalitetsstyring *	QUAL_USER	READUSER
Recipient *	Afstrømningsområde	REC_USER	READUSER
Recipient *	Vandløb	REC_USER	READUSER
Recipient *	Vandløbsstation	REC_USER	READUSER
Rotter	Rotter *	VER_USER	READUSER
Råstofgrave	Boring	RAW_USER	READUSER
Råstofgrave	Prøve/Analyse	RAW_USER	READUSER
Råstofgrave	Råstofgrave *	RAW_USER	READUSER
Tidsregistrering	Handlingsplan (i Tidsregistrering) *	TIM_USER	READUSER
Tidsregistrering	Tidsregistrering *	TIM_USER	READUSER
Tilsyn	CVR *	INSP_USER	READUSER
Tilsyn *	Landbrug	INSP_USER	READUSER
Tilsyn	Prøve/Analyse	INSP_USER	READUSER
Tilsyn	Spildevand (i Virksomhed) *	INSP_USER	READUSER
Tilsyn	Tankanlæg *	INSP_USER	READUSER
Tilsyn *	Virksomhed	INSP_USER	READUSER
Tilsyn *	Åbent land	INSP_USER	READUSER
Vandindvinding	Boring	WCAT_USER	READUSER
Vandindvinding	Prøve/Analyse	WCAT_USER	READUSER
Vandindvinding	Vandindvinding *	WCAT_USER	READUSER
Vindmølle	Vindmølle *	WMILL_USER	READUSER

* hvis åbnet i Administration af moduler